

### Installasjon av ERP Integrasjon på server.

For å integrere mot lokale regnskapssystemer må det installeres en datasamler/pushadapter på en server som har tilgang til databasene for regnskapssystemet.

Dette pushadapteret kan godt installeres på database-serveren, eller en applikasjons-server med tilgang til databasene. (For ASP leverandører kan flere kunder settes opp på samme installasjon)


På en server hos dere installeres filen Sticos.Foundation.PushAdapter.Installer.msi fra denne linken:

<https://regnskapsdata.sticos.no/downloads/pushadapter/nyeste>

Denne installeres som en windows service automatisk, som kjører som Local System account på serveren. Dette bør ikke endres, da den oppdaterer seg selv når vi legger ut nye versjoner og starter som Local system igjen da.

Når denne er installert opprettes det et ikon på skrivebordet som heter Datasamler Konfigurasjon. For ASP leverandører legges hver enkelt kunde av dere inn når flere kunder skal dele installasjon.

For kunder som installerer på egen server kjøres dette bare en gang, og så skal den bare stå og gå i bakgrunnen på serveren.



Start Datasamler Konfigurasjon og trykk Opprett for å legge til ny kunde/integrasjon.

Kunde informasjon

I feltet ApiKey nedenfor skal du sette inn din unike nøkkel slik at vi kan verifisere at denne integrasjonen hører til deg som kunde. Dersom du ikke har fått denne nøkkelen tilsendt, kan du ved å klikke på linken "Logg inn for å få din unike nøkkel" logge deg inn på Sticos sine sider og kopiere den ut.

Er du en systemadministrator uten tilgang til Sticos sine systemer på vegne av din kunde, må du be din kunde om å logge seg inn via <https://regnskapsdata.sticos.no/apikey> og kopiere og sende deg nøkkelen som ligger der

[Logg inn for å få din unike nøkkel](#)

ApiKey  
5b3f

Kundenavn  
Sticos

Lagre Avbryt

Legg inn ApiKey for den enkelte kunden og skriv inn et navn som gjør det enkelt for dere å se hvem dere konfigurerer for.


API-Nøkkelen genereres av kunden eller av Sticos på følgende side: <https://regnskapsdata.sticos.no/APIKey>  
Kunden logger på denne siden med en web-bruker på Sticos-portalen, evt med samme bruker som Oppslag, Personal, Prognose, Oversikt eller Avstemming.

Konfigurering av Sticos Regnskapsdata integrasjon


| Kunder | ERP systemer |
|--------|--------------|
| Sticos |              |

Opprett Slett Legg til Slett

Endre Endre



Trykk så knappen Legg til for å sette opp mot regnskapssystemer.




Velg nå regnskapssystem Zirus som skal legges til.

Legg så inn Database-server instans samt brukernavn og passord til MySQL instansen på dette arket.


Informasjonen om bruker lagres kryptert i en konfig-fil lokalt på denne serveren og vil aldri bli kommunisert til våre servere.

Når informasjonen er klar klikk Lagre.

Nå kan man velge om alle klienter i denne instansen/oppsettet skal gjøres tilgjengelig for kunden eller om man skal velge ut en eller flere klienter som skal lastes opp til serveren hos Sticos.



Om man lar haken stå på Gi tilgang til alle vil også nye klienter som legges til i etterkant bli tilgjengelige i klientvelgeren på web for kunden.



Legg nå gjerne til flere ERP systemer om det skal aktiveres flere instanser eller systemer for samme kunde.

Trykk så Fullfør så vil konfigurasjonen lagres og integrasjonen startes opp med denne nye konfigurasjonen.

Det er nå ikke nødvendig å gjøre mer på serveren for dette produktet.

Kunden kan nå velge klienter fra denne siden: <https://erpintegrasjon.sticos.no>