

### Installasjon av ERP Integrasjon på server.

For å integrere mot lokale regnskapssystemer må det installeres en datasamler/pushadapter på en server som har tilgang til databasene for regnskapssystemet.

Dette pushadapteret kan godt installeres på database-serveren, eller en applikasjons-server med tilgang til databasene. (For ASP leverandører kan flere kunder settes opp på samme installasjon)


På en server hos dere installeres filen Sticos.Foundation.PushAdapter.Installer.msi fra denne linken:

<https://regnskapsdata.sticos.no/downloads/pushadapter/nyeste>

Denne installeres som en windows service automatisk, som kjører som Local System account på serveren. Dette bør ikke endres, da den oppdaterer seg selv når vi legger ut nye versjoner og starter som Local system igjen da.

Når denne er installert opprettes det et ikon på skrivebordet som heter Datasamler Konfigurasjon. For ASP leverandører legges hver enkelt kunde av dere inn når flere kunder skal dele installasjon.

For kunder som installerer på egen server kjøres dette bare en gang, og så skal den bare stå og gå i bakgrunnen på serveren.



Start Datasamler Konfigurasjon og trykk Opprett for å legge til ny kunde/integrasjon.

Kunde informasjon

I feltet ApiKey nedenfor skal du sette inn din unike nøkkel slik at vi kan verifisere at denne integrasjonen hører til deg som kunde. Dersom du ikke har fått denne nøkkelen tilsendt, kan du ved å klikke på linken "Logg inn for å få din unike nøkkel" logge deg inn på Sticos sine sider og kopiere den ut.

Er du en systemadministrator uten tilgang til Sticos sine systemer på vegne av din kunde, må du be din kunde om å logge seg inn via <https://regnskapsdata.sticos.no/apikey> og kopiere og sende deg nøkkelen som ligger der

[Logg inn for å få din unike nøkkel](#)

ApiKey  
5b3f

Kundenavn  
Sticos

Lagre Avbryt

Legg inn ApiKey for den enkelte kunden og skriv inn et navn som gjør det enkelt for dere å se hvem dere konfigurerer for.


API-Nøkkelen genereres av kunden eller av Sticos på følgende side: <https://regnskapsdata.sticos.no/APIKey>  
Kunden logger på denne siden med en web-bruker på Sticos-portalen, evt med samme bruker som Oppslag, Personal, Prognose, Oversikt eller Avstemming.

Konfigurering av Sticos Regnskapsdata integrasjon


Kunder	ERP systemer
Sticos	

Opprett Slett Legg til Slett

Endre Endre



Trykk så knappen Legg til for å sette opp mot regnskapssystemer.



The screenshot shows a window titled "ERP system" with a list of ERP systems on the left and configuration options on the right. The list includes Agresso, AgroData, DiSystemer, Duett (highlighted), InfoEasy, Mamut, MsDynamicsNav, UniMicro, VismaAvendo, VismaBusiness, VismaGlobal, and Zirius. The right side contains instructions in Norwegian, a checkbox for "Opprett lesebruker automatisk" (checked), a checkbox for "Bruk Integrated Security" (unchecked), and four input fields for "Brukernavn:", "Passord:", "Databaseserver:", and "Database:". At the bottom right are "Lagre" and "Avbryt" buttons.

Velg nå regnskapssystem som skal legges til.


Legg så inn Database-server instans på dette arket.

På noen installasjoner må det inn navn på database. For Visma Business er det vbsys (om det ikke har blitt endret på standard installasjon av Visma Business)

For Agresso og Dynamics Nav er det den aktuelle databasen hvor dataene ligger som skal inn her.

Her kan man velge selv om man vil angi en bruker med SA-tilgang og få konfigurasjonsprogrammet til å opprette en lese-bruker på SQL-serveren eller om man ønsker å opprette denne brukeren selv.

Om man ønsker å opprette selv tar man bort haken på Opprett lesebruker automatisk og skriver så inn ønsket brukernavn og passord i feltene for det.



Så kan man trykke knappen Generer og kopier for å få et script man kan kjøre i SQL-instansen om brukeren ikke eksisterer fra før.

Kun informasjonen om lesebruker lagres kryptert i en config-fil lokalt på denne serveren og vil aldri bli kommunisert til våre servere.

SA bruker-info vil ikke bli lagret noen plass om man genererer lesebruker.

Når informasjonen er klar klikk Lagre.

Nå kan man velge om alle klienter i denne instansen/oppsettet skal gjøres tilgjengelig for kunden eller om man skal velge ut en eller flere klienter som skal lastes opp til serveren hos Sticos.

Det ERP systemet du har valgt kan gi tilgang til mer enn det du ønsker. Om dette systemet er et delt system mellom flere firma/regnskapsførere så kan du sette opp spesifikke klienter som kunden skal ha tilgang til. Som standard så får man tilgang til alle klienter (også fremtidige). Ønsker du å sperre tilgangen til noen spesifikke så ta bort haken for "Gi tilgang til alle (også fremtidige)" og velg kun de som kunden skal ha tilgang til. Endringer lagres automatisk.

Gi tilgang til alle (også fremtidige)

- 897793652 - TestUniTest2
- 915291783 - TestUniTest

Om man lar haken stå på Gi tilgang til alle vil også nye klienter som legges til i etterkant bli tilgjengelige i klientvelgeren på web for kunden.

Konfigurering av Sticos Regnskapsdata integrasjon

Kunder

Sticos

ERP systemer

AgroData  
UniMicro

Opprett Slett Legg til Slett

Endre Endre

Det ERP systemet du har valgt kan gi tilgang til mer enn det du ønsker. Om dette systemet er et delt system mellom flere firma/regnskapsførere så kan du sette opp spesifikke klienter som kunden skal ha tilgang til. Som standard så får man tilgang til alle klienter (også fremtidige). Ønsker du å sperre tilgangen til noen spesifikke så ta bort haken for "Gi tilgang til alle (også fremtidige)" og velg kun de som kunden skal ha tilgang til. Endringer lagres automatisk.

Gi tilgang til alle (også fremtidige)

897793652 - TestUniTest2  
 915291783 - TestUniTest

Fullfør Avbryt

Legg nå gjerne til flere ERP systemer om det skal aktiveres flere instanser eller systemer for samme kunde.

Trykk så Fullfør så vil konfigurasjonen lagres og integrasjonen startes opp med denne nye konfigurasjonen.

Det er nå ikke nødvendig å gjøre mer på serveren for dette produktet.

Kunden kan nå velge klienter fra denne siden: <https://erpintegrasjon.sticos.no>