


Tripletex integrasjon

Oppsett i Tripletex

Dette er en beskrivelse for første gangs oppsett i Tripletex. Fremgangsmåte for oppsett mot regnskapskontorets egen regnskapsklient er beskrevet i slutten av dette dokumentet.

Aktiver integrasjoner i Tripletex


Gå inn på Selskap | Mitt abonnement | Aktiver modulen "Integrasjoner"



Dersom du ikke får opp dette valget så har du ikke tilgang til dette i Tripletex. Da må du få en kollega med et annet tilgangsnivå til å utføre dette.

Lag nøkler for API tilgang

Trykk Min Profil:



Gå deretter inn på API-tilgang som du finner under MER i menylinjen

ST Sticos Tripletex

Ansatt Opprett ⋮

Håvard Løin < >

Brukerinnstillinger Detaljer Supporttilgang Varslingsinnstillinger Reskontro Klienttilgang Mer

Brukerinformasjon

Brukertilgang
API-tilgang

Trykk ny nøkkel og legg inn informasjon tilsvarende dette:

Ny brukernøkkel

Velg en applikasjon fra listen eller tilpass tilgangene til brukernøkkelen selv ved å velge "Tilpasset oppsett".

Applikasjon
STICOS ⌵ i

Tilpasset oppsett

Regnskapskontorets brukernøkkel i

Gi nøkkelen et navn
Sticos Klienter i

Opprett nøkkel Avbryt

Navnet på nøkkelen vil du senere finne igjen som en ansatt.

Trykk Opprett Nøkkel

Kopier ut nøkkelen som vist under og lim den inn i f.eks. Word midlertidig.

Informasjon


En ny API-nøkkel ble opprettet. Vennligst kopier nøkkelen og lagre den en sikker plass.

- eyJ0[redacted]
ktNL[redacted]

OK

Knytt nøkkel til kundene i Tripletex

Nøkkelen som ble opprettet kan man tenke på som en «ansatt» i Tripletex. Denne nøkkelen må få tilgang til de kundene som skal integreres mot Sticos.



Gå til | Kunde | Kunder/leverandører |

Hak av de kundene som skal integreres med Sticos.

Trykk

Klienttilgang 

Finn navnet på nøkkelen du opprettet og trykk Klienttilgang.

Klienttilgang

Den ansatte, som velges nedenfor, får sine tilganger endret i de valgte klientkontoene. Kunder som ikke er klienter, påvirkes ikke.

Ansatt
Sticos Klienter 1 ▼

Tilgangsmal
Standardrettigheter for regnskapsførere ▼


2

Klienttilgang

Avbryt

Oppsett i Sticos konfigurasjon

Logg på <https://erpintegrasjon.sticos.no/> med samme bruker som i Oversikt, Avstemming eller Rapport.



Første gang dette settes opp trykk "Ny integrasjon"

Ny integrasjon

Webbaserte regnskapssystem (se oppsett for lokale integrasjoner)

Tripletex

Last ned guide for Tripletex

Egen brukernøkkel

Fyll inn egen brukernøkkel

Beskrivelse (Ikke fyll inn personopplysninger i feltet)


Fyll inn egen valgfri beskrivelse

Opprett Avbryt

Andre regnskapssystem

Gå til hjelp og informasjon

Velg Tripletex fra listen og legg inn brukernøkkel fra Tripletex. Trykk så Opprett.



Tripletex har nå blitt lagt til i listen over integrasjoner. Trykk på denne integrasjonen.

Tripletex - Sticos

Aktive klienter: 0 Inaktive klienter: 1

Klienter

Endre system Oppdater klientliste Aktiver alle Deaktiver alle Slett system

Q Søk...

NAVN	↑	ORGNR	SEND DATA	FULL SYNKRONISERING	SLETT KONTOER	AKTIV
STICOS AS		934228391				Aktiver livesync

Nå kan du aktivere de klienter du vil starte integrasjon for. Du kan også trykke Aktiver alle.

Da skal integrasjonen være satt opp mot dine klienter og klar til å brukes i Sticos produkter.

Sette opp integrasjon mot nye klienter i Tripletex.

Når du legger inn nye klienter i Tripletex må disse også bli satt opp med samme klienttilgang.

Tripletex:


Gå til | Kunde | Kunder/leverandører |

Hak av for nye kunder som skal integreres.

Velg Klienttilgang.

Finn navnet på nøkkelen (i dette eksemplet «Sticos klienter»)

Trykk Klienttilgang



Sticos

Åpne <https://erpintegrasjon.sticos.no/>

Gå inn på integrasjonen for Tripletex

Trykk "Oppdater klientliste"

Nye klienter blir da tilgjengelig, og disse kan da aktiveres.

Feilsøking:

Noen ganger kan det feile å hente saldoer når oppsettet over er fullført.

Sjekk da API-tilgang på klienten:

Gå inn på klienten i Tripletex

Regnskap -> Innstillinger -> Regnskapsførers tilgang

Sett hake for API-tilgang

Regnskapsinnstillinger

Kontoplan Mva-innstillinger Regnskapsregler Bilagstyper/nummerserier **Regnskapsførers tilgang**

Regnskapsfører

[Oppfrisk](#)

Rettigheter

Her angir man hvilke rettigheter et regnskapskontor skal ha.
Regnskapskontorets brukeradministrator kan selv overføre de tildelte rettighetene til regnskapskontorets ansatte.

Generelle tilganger

Tilganger

 Systemtilgang Dato t.o.m.   Kun lesetilgang. API-tilgang


Administrator

 Regnskapsfører er brukeradministrator.

Lag nøkkel for regnskapskontoret

Dersom regnskapet for regnskapskontoret også ligger i Tripletex må det opprettes en egen nøkkel for dette.

Trykk Min Profil:



Gå deretter inn på API-tilgang som du finner under MER i menylinjen

ST Sticos Tripletex

Ansatt Opprett ⋮

Håvard Løin < >

Brukerinnstillinger Detaljer Supporttilgang Varslingsinnstillinger Reskontro Klienttilgang Mer

Brukerinformasjon

Brukertilgang
API-tilgang

Trykk ny nøkkel og legg inn informasjon tilsvarende dette:

Ny brukernøkkel

Velg en applikasjon fra listen eller tilpass tilgangene til brukernøkkelen selv ved å velge "Tilpasset oppsett".

Applikasjon
STICOS ▼ i

Tilpasset oppsett

Alle tilganger

Gi brukernøkkel denne brukerens tilganger

Bestem selv

Regnskapskontorets brukernøkkel i

Applikasjonsnavn
Sticos i

[Gi nøkkelen et navn](#)
Regnskapskontoret 🔒 i

Opprett nøkkel Avbryt

Kopier ut nøkkelen som vist under

